

**FOMA 定額データ通信の
接続設定
for
Windows 7**

2010年10月1日

「ドコモ コネクションマネージャ」を使用し、FOMA 定額データプランの接続設定を行ないます。

※FOMA 定額データプランをご利用いただくには、FOMA 定額データプランに対応した機器が必要となります。対応機器の詳細につきましては NTT ドコモホームページをご確認ください。

▼NTT ドコモ 【必要な機器・対応機種】

http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat_rate/compatible_model/

※FOMA 定額データプランの接続設定を行う前に、必ず最新の「ドコモ コネクションマネージャ」のインストールを行ってください。

▼NTT ドコモ 【ドコモ コネクションマネージャ】

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/connection_manager/

※お手元に「アクロス FOMA 接続オプション設定一覧」をご用意ください。

※本マニュアルはドコモ コネクションマネージャ Ver.4.0.3 にもとづいて説明しております。

設定サンプル

※ここに表示されているユーザ情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
APN 名	gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
ユーザ ID(接続アカウント)	abcdefg123456@gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
パスワード	0123456789

- ①デスクトップ上の「ドコモ コネクションマネージャ」アイコンをダブルクリックします。




- ②「ドコモ コネクションマネージャ 設定ウィザード」画面が表示されます。
データ通信カードまたは FOMA 定額データプランに対応した端末をパソコン接続し、「次へ(N)」をクリックします。




- ③「接続されている機器の一覧(L)」の中からご利用される機器を選択し、「次へ(N)」をクリックします。



④「ISP 指定(I)」をクリックします。



⑤「その他のインターネットサービスプロバイダ(I)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。



⑥「アクロス FOMA 接続オプション設定一覧」をもとに各項目を入力します。

■接続先名 (C)

任意の名前を入力します。例)ACROSS

■APN 名 (A)

gdad1.dd.flat.foma.ne.jp

■料金プラン(G)

NTT ドコモと契約している料金プランを選択します。

■割引サービス(D)

NTT ドコモと契約している割引サービスを選択します。

■ユーザ ID (U)

FOMA データ通信の設定」欄のユーザID (接続アカウント)を入力します。

例) abcdefg12345@gdad1.dd.flat.foma.ne.jp

■パスワード (P)


FOMA データ通信の設定」欄のパスワード(接続パスワード)を入力します。

入力後、「次へ(N)」をクリックします。

- ⑦「手動で接続する(M)」にチェックをし、「次へ(N)」をクリックします。



- ⑧設定した内容を確認し、「Windows 起動時に常駐する(W)(推奨)」にチェックが入っていることを確認し、「完了」をクリックします。




⑨「ドコモ コネクションマネージャ」画面に移行します。


接続先が「⑥で設定した接続先名(定額)」【例：ACROSS(定額)】になっていることをご確認ください。




⑩「接続する」をクリックします。



⑪以下の画面が表示されたら「接続(C)」をクリックします。




⑫以下の画面が評されれば接続完了です。「OK」をクリックします。



⑬作成した接続設定を使用する場所をクリックします。




⑭「閉じる(C)」をクリックします。




接続時にエラーメッセージが表示された場合は、以下の手順で設定内容を確認し、再度接続をお試しください。

I. 「APN 名」の入力を間違えた場合、以下のエラーメッセージが表示されます。



II. 「ユーザ ID」「パスワード」の入力を間違えた場合、以下のエラーメッセージが表示されます。




【設定内容確認・変更方法】


①デスクトップ上の「ドコモ コネクションマネージャ」アイコンをダブルクリックします。




- ② 「ドコモ コネクションマネージャ」が表示されるため、「設定」をクリックし、「接続先設定(T)」をクリックします。




- ③ 「アクセスポイントの追加・編集(B)」をクリックします。




- ④「登録済みのアクセスポイントを編集する(M)」にチェックをし、「アクセスポイントの一覧(L)」から設定した接続先名【例：ACROSS(定額)】を選択後、「次へ(N)」をクリックします。




- ⑤入力内容を確認・修正し、「完了」をクリックします。




⑥「OK」をクリックします。




⑦再度「ドコモ コネクションマネージャ」画面が表示されるため「接続する」をクリックします。



⑧以下の画面が表示されたら「接続(C)」をクリックします。



⑨以下の画面が評されれば接続完了です。「OK」をクリックします。



【切断方法】


- ①デスクトップ上の「ドコモ コネクションマネージャ」アイコンをダブルクリックします。



- ②ドコモ コネクションマネージャ画面が表示されるため「切断する」をクリックします。



- ③以下の画面が表示されるため「OK」をクリックします。



④以下の画面に戻れば切断完了です。




【再接続方法】


- ①デスクトップ上の「ドコモ コネクションマネージャ」アイコンをダブルクリックします。




- ②ドコモ コネクションマネージャ画面が表示されるため、「接続する」をクリックします。



③以下の画面が表示されたら「接続(C)」をクリックします。



④以下の画面が表示されたら接続完了です。「OK」をクリックします。





2010 年 10 月

発行：株式会社トコちゃんねる静岡

〒424-0888

静岡市清水区中之郷 2-1-5

鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。