

フレッツ・ISDN
接続設定
for Windows7

2009 年 11 月 1 日

Windows7 の「ネットワーク接続設定」を使用し、フレッツ・ISDN の接続設定を行います。


※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

設定サンプル

※ここに表示されているユーザー情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
ユーザ ID(接続アカウント)	abc12345@across.or.jp
パスワード(接続パスワード)	0123456789


- ①「スタートボタン」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



- ② 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



- ③ 「ネットワークと共有センター」をクリックします。



- ④ 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



- ⑤ 「インターネットに接続します」をクリックします。



⑥ 「ダイヤルアップ(D)」をクリックします。



- ⑦ 「アクロス設定一覧」をもとにユーザー名・パスワードを入力します。

「ユーザー名」「パスワード」を入力します。

■ダイヤルアップの電話番号(D)

「1492」を入力します。

■ユーザー名(U)

「ユーザーID(接続アカウント)」を入力します。

例) abc12345@across.or.jp

■パスワード(P)

「パスワード(接続パスワード)」を入力します。

■パスワードの文字を表示する(S)

チェックします。

■このパスワードを記憶する(R)

チェックします。

■接続名(N)

任意の名前を入力します。

例) ACROSS

入力後「**接続(C)**」ボタンをクリックします。

- ⑧正常にインターネットに接続できると以下のような画面が表示されるため、「閉じる」ボタンをクリックします。



- ⑨作成した接続設定を使用する場所をクリックします。



- ⑩ 「閉じる(C)」をクリックします。



【切断方法】

- ①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、「ACROSS」をクリックします。



- ②「切断(D)」をクリックします。



【再接続方法】

- ①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、「ACROSS」をクリックします。



- ②「接続(C)」をクリックします。



③ 「ダイヤル(D)」をクリックします。





2009 年 11 月

発行 株式会社トコちゃんねる 静岡
〒424-0888
静岡市清水区中之郷 2-1-5
鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。