



2009年11月1日

Windows7の「ネットワーク接続設定」を使用し、ダイアルアップの接続設定を行います。

※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

<u>設定サンプル</u>

※ここに表示されているユー	ザー情報は架空のデータです。
---------------	----------------

設定項目	設定内容
ユーザ ID(接続アカウント)	abc12345@across.or.jp
パスワード(接続パスワード)	0123456789

①「スタートボタン」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。





②「**ネットワークとインターネット**」をクリックします。

③「**ネットワークと共有センター**」をクリックします。





④「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

⑤「**インターネットに接続します**」をクリックし、「次へ(N)」を クリックします。



⑥「ダイヤルアップ(D)」をクリックします。



⑦「アクロス設定一覧」をもとにユーザー名・パスワードを入力します。

ダイヤルアップの電話番号(1):	1015-010-007	まんたい活用
コーザーおいい	ecm "Link-Georges.or.jp	
1(2)-F(E):	or/Chine	
	(E)(スワードの文字を要求する(5) (E)このパスワードを記憶する(5)	
M#\$5(5)=	ACROSS	1
Settlessets	ことを非可する(A)	

「ユーザー名」「パスワード」を入力します。

■ダイヤルアップの電話番号(D) ご使用になるアクロスアクセスポイントの電話番号を入力します。 例)0570-010-987

- ■ユーザー名(U) 「ユーザーID(接続アカウント)」を入力します。 例) abc12345@across.or.jp
- ■パスワード(P) 「パスワード(接続パスワード)」を入力します。
- ■パスワードの文字を表示する(S) チェックします
- ■このパスワードを記憶する(R) チェックします
- ■接続名(N) 任意の名前を入力します。 例)ACROSS

入力後「**ダイヤル情報**」をクリックします。

⑧所在地情報を入力します。

電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地	と情報を設定する必要があります。
ID-5. (1998-5.04)	
8*	-
市外局番/エリアコード(C)	
-	
電話会社の識別番号(指定する必要がある場合XE)	
外線発信番号(())	
外線発信書号(2)	
外線発信番号(0) ダイヤル方法	ĥ
外線発信番号(2) ダイヤル方法 @ トーン(D) ① パルス(B)	
外線発信番号(Q) ダイヤル方法 ※トーン(D) 〇ノ(ルス(B)	

■市外局番/エリアコード(C)
現在の場所の市外局番を入力します。
例)054

■ダイヤル方法 プッシュ回線の場合「トーン(T)」 ダイヤル回線の場合「パルス(P)」 にチェックします。

入力後「**OK**」をクリックします。

⑨「**OK**」をクリックします。

10-10-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	推定した所在地が表示されています。タイヤル元の所在地的
所在地	市外局會
O D TO LEAD IN	

⑩「接続(C)」をクリックします。



①正常にインターネットに接続できると以下のような画面が表示されるため、「閉じる」ボタンをクリックします。

0 0-10-70 MORE		
HEORE ADTERLE	-@	
* ***CHHEL#**(N)		
		MCB(C)

⑩作成した接続設定を使用する場所をクリックします。



13「閉じる(C)」をクリックします。



【切断方法】

①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、 「ACROSS」をクリックします。



②「**切断(D)**」をクリックします。



【再接続方法】

①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、 「ACROSS」をクリックします。



②「接続(C)」をクリックします。



③「ダイヤル(D)」をクリックします。





2009年11月

発行 株式会社トコちゃんねる静岡

〒424-0888 静岡市清水区中之郷 2-1-5 鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。