

メール受信作業手順

2006年3月17日



メール受信手順は以下の通りとなります。

設定サンプル: Outlook Express (メールソフト)

※ここに表示されているユーザ情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容	
メールアドレス	abc12345@po. across. or. jp	
受信メールサーバ名(POP3)	po. across. or. jp	

Outloook Express を起動して【ツール(T)】より【アカウント(A)】をクリックします。

🧐 受信トレイ - Outlook Expre	\$\$	
- ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	ツール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)	
	送受信(5)	•
メールの作成 返信	すべて同期(2)	→
◎受信トレイ	アドレス帳(B) Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(に追加する(D)	
フォルダ ×	メッセージ ルール(<u>R</u>)	,件名
□ 🧐 □ーカル フォルダ	アカウント(<u>A</u>)	このビューにはアイテム
- (g) 受信トレイ	オノション!!!!	

②. 【メール】 タブをクリックして【プロパティ(P)】 ボタンをクリックします。

すべて メール ニュース ディレクトリ サービス		追加(<u>A</u>)	
アカウント	種類	接続	
<mark>@po.across.or.jp</mark> メール (既定)	メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ(P)
			既定に設定の
			インポートロ
			エクスポート(E)
			順番の設定(S)

③. **【サーバー】**タブをクリックします。



④. 【受信メール(POP3)(I)】の内容を書き換えます。

※送信メール(SMTP)はそのまま

※ 青さ 換え 円谷	き換え内シ	谷
------------	-------	---

【受信メール(POP3)(I)】

変更前	変更後
『po. across. or. jp』	[apo. across. or. jp]
[po2.across.or.jp]	[apo2. across. or. jp]
[po3. across. or. jp]	[apo3. across. or. jp]
『po4. across. or. jp』	[apo4. across. or. jp]

😪 po.across.or 全般 サーバー	.jp のプロパティ ? 🔀 接続 セキュリティ 詳細設定	サーバー情報 受信メールサーバーの種類(<u>M</u>): POP3
サーハー情報が受信メールサ	· ーバーの種類(M): POP3	受信メール (POP3)型: apo2.across.or.jp 送信メール (SMTP)(U): po2.across.or.jp
受信メール(POP3)(1): apo.across.or.jp GMTP)(1): po.across.or.jp	【po2. across. or. jp】をご利用の
サーバー情報 受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3	abc12345	サーバー情報 受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3
受信メール (POP3) Ø: localhost	▼パスワードを保存する(W)	受信メール (POP3) ①: apo3.across.or.jp
送信v~II. (SMTP)(II) po across or in	で保護されたパスワード認証でログオンする(S)	送信メール (SMTP)(<u>U</u>): po3.across.or.jp
※ご使用のウィルスソフトによっ	;	【po3. across. or. jp】をご利用の
ては[受信メール(POP3)(1)]欄に 上図のように入力されている場 会がございます。その際すります。		サーバー情報 受信メール サーバーの種類(M): POP3
れている文字を		受信メール (POP3) ①: apo4.across.or.jp
『apo.across.or.jp』に書き換えて	OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	送信メール (SMTP)(<u>U</u>): po4.across.or.jp
ください。		【po4. across. or. jp】をご利用の

入力後、【適用】ボタン→【OK】ボタンの順にクリックします。

⑤.【閉じる】ボタンをクリックします。

アカウント	種#酒	接続	削除(B)
금po.across.or.jp	メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ(型) 既定(2数定(型) インボート型 エクスポート(型)
			順番の設定(S)

⑥.【送受信】をクリックし、旧メールサーバ内のメールを受信します。



- (7). 旧メールサーバ内のメールを受信後、2ページの①~③を繰り返し【サーバー】 タブを開きます。
 - 【受信メール(POP3)(I)】の内容を書き換えます。 ※送信メール(SMTP)はそのまま

☆区信/ ⁻ /ℓ (SMIF) はてりまま * 書きねき 上帝

※書き換え内容

【受信メール(POP3)(I)】

変更前	変更後
[apo. across. or. jp]	[po. across. or. jp]
[apo2. across. or. jp]	[po2. across. or. jp]
[apo3. across. or. jp]	[po3. across. or. jp]
[apo4. across. or. jp]	[po4. across. or. jp]

po.across.or.jp @70	Ктт 🕜 🔀	サーバー情報
全般 サーバー 接続 せ	2キュリティ 詳細設定	受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3
		受信メール (POP3)仰: po2.across.or.jp
受信メール サーバーの種	類(M): POP3	送信メール (SMTP)(<u>U</u>): po2.across.or.jp
	po.across.or.jp	【po2. across. or. jp】をご利用
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	po.across.or.jp	
受信メールサーバー ー		サーバー情報
アカウント名(0):	abc12345	受信メール サーバーの種類(M): POP3
パスワード(P):	****	受信メール (POP3)仰: po3.across.or.jp
	✓パスワードを保存する(W)	送信メール (SMTP)(<u>U</u>): po3.across.or.jp
□セキュリティで保護され	たパスワード認証でログオンする(S)	
送信メール サーバー ー		
□ このサーバー(は認証が	必要 ∭ 設定(E)	サーバー情報
		受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3
		受信メール (POP3) 仰: po4.across.or.jp

入力後、【適用】ボタン→【OK】ボタンの順にクリックします。

⑪.【閉じる】ボタンをクリックします。

すべて メール ニュース ディレクトリ サービス			追加(<u>A</u>)
アカウント	種類	接続	削除(<u>R</u>)
Agpolacrosslor.jp	メール(既定)	使用可能な接続	プロパティ(P) 既定に設定(D) インボートQ… エクスポート(E)…
			順番の設定(S).

以上で作業は終了となります。



メール受信作業手順

2006 年 3月 発行 株式会社ドリームウェーブ静岡 〒424-0888 静岡市清水区中之郷 2-1-5 鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。