

Windows Live メール 2011

の設定

for Windows

2012年10月5日

※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください

<u>設定サンプル</u>

※ここに表示されている設定情報は架空のデータです。

| 設定項目 | 設定内容 | |
|----------|------------------|--|
| メールアカウント | abc | |
| メールパスワード | abc12345 | |
| メールアドレス | abc@across.or.jp | |

①「WindowsLive メール 2011」を起動します。



②ホーム画面が表示されるため、「アカウント」をクリックし「電子メール」をクリックします。

| STATE OF THE AUDIT LINE - | 2000 million and a second |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| +94992類 米類80×-6 N9640+6の用題30x- 米類5024-P 逆信トレイ | 4 10月 → 1日 2 3 4 5 6 注 9 9 0011111 14151017180970 212232425827 25295031 1 3 4 3 6 7 x = 10 今日 米の1 6 州町17137 |
| マンボーム 留 和-20年 3 アドルス構 編 ストーボ 1 ニュースグループ | |
| | 17- <u>6</u> 422 D fill 0 |

③「アクロス設定一覧」をもとにメールアドレス、パスワードを入力します。

| | 可能です。 |
|--|-------|
|--|-------|

■電子メールアドレス: 「メールアドレス」を入力します。

■パスワード:

「メールパスワード」を入力します。

■パスワードを保存する(B) チェックします。

■表示名:

任意の名前を入力します。

例) アクロス

※ここで設定した名前は、メールを送信した際に相手に表示されます。

入力後、「次へ」をクリックします。

④「アクロス設定一覧」をもとに設定情報を入力します。

| 🗇 Windows Live メール | X | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP また | はネットワーク管理者に連絡してください。 | |
| 受信サーバー情報 | 送信サーバー情報 | |
| サーバーの種類: | サーバーのアドレス: ポート: | |
| POP 🗸 | msa.across.or.jp 587 | |
| サーバーのアドレス: ポート: across.or.jp 110 □ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>) 次を使用して認証する: | · □ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>) 「 認証が必要(<u>A</u>) | |
| クリア テキスト ▼ ログオン ユーザー名: abc | | |
| | (キャンセル) 戻る 次へ | 2 |

一受信サーバー情報—

■サーバーの種類: 「POP」を選択します。

■サーバーのアドレス: 「受信メールサーバー名(POP3)」を入力します。

ログオン ユーザー名:「メールアカウント」を入力します。

一送信サーバー情報―

■サーバーのアドレス: 「送信メールサーバー(SMTP)」を入力します。

■ポート:

「587」へ変更します。

■認証が必要(A)

チェックします。

入力後、「次へ」をクリックします。

⑤「完了」をクリックします。



⑥ホーム画面に戻るため「アカウント」をクリック後、「プロパティ」をクリックします。



⑦「サーバー」タブをクリックし、
 「このサーバーは認証が必要(V)」にレ点を入れる。
 「設定(E)」をクリックします。

| 🚹 Across.or.jp(abc) プロパティ 🛛 🔀 |
|-----------------------------------|
| 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 |
| サーバー情報 |
| 受信メール サーバーの種類(M) POP3 |
| 受信メール (POP3)(I): across.or.jp |
| 送信メール (SMTP)(U): msa.across.or.jp |
| 受信メール サーバー |
| ユーザー名(A): abc |
| パスワード(D): |
| ✓ パスワードを保存する(W) |
| ◎ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C) |
| ◎ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) |
| ◎ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P) |
| 送信メール サーバー |
| ✓ このサーバーは認証が必要(V) |
| OK キャンセル 適用(A) |

⑧「アクロス設定一覧」をもとに「アカウント名(C)」「パスワード(P)」を入力します。

| | マードでログオンする(<u>0</u>) |
|---------------------|--------------------------|
| アカウント名(<u>C</u>): | abc |
| パスワード(<u>P</u>): | ••••• |
| | ☑ パスワードを保存する(<u>W</u>) |

- ■次のアカウントとパスワードでログオンする(O) チェックします。
- ■アカウント名(C) 「メールアカウント」を入力します。
- ■パスワード(P) 「メールパスワード」を入力します。
- ■パスワードを保存する(W) チェックします。

入力後「OK」をクリックします。

⑨「詳細設定」タブをクリックします。

| 抛 Across.or.jp(abc) プロパティ |
|--------------------------------------|
| 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 |
| サーバーのポート番号 |
| 送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U) |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) |
| 受信メール (POP3)(I): 110 |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) |
| サーバーのタイムアウト(T) |
| 短い 長い 2分30秒 |
| 送信 |
| □ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 |
| 配信 |
| サーバーにメッセージのコピーを置く(L) |
| ✓ サーバーから削除する(R) 7 → 日後 |
| [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M) |
| |
| |

- ■送信メール(SMTP)(O): 「587」と入力します。
- ■サーバーにメッセージのコピーを置く(L) チェックは外してください。

※<u>サーバーにメッセージのコピーを残す必要がある場合※</u> 『サーバーにメッセージのコピーを置く』のチェックを残したまま、 『サーバーから削除する』にチェックを入れ、サーバに保管する日数を選択して ください。例)7日後

⑩「適用」→「OK」の順にクリックします。

⑩「ホーム」に戻り「送受信」をクリックします。メールサーバーにアクセスできれば成功です。

| 200-0249288805- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | |
| | 200-014478940- | 200-004908090- | DIG-GUP HAMBING | 200-019/9/20000- |



2012 年 10 月 発行 株式会社トコちゃんねる静岡 〒424-0888 静岡市清水区中之郷 2-1-5 鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。