



# 2010年10月1日

「ドコモ コネクションマネージャ」を使用し、FOMA 定額データプランの接続設定を行ないます。

## ※FOMA 定額データプランをご利用いただくには、FOMA 定額データプランに対応した機器が 必要となります。対応機器の詳細につきましては NTT ドコモホームページをご確認ください。

▼NTT ドコモ 【必要な機器・対応機種】

http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat\_rate/compatible\_model/

### ※FOMA 定額データプランの接続設定を行う前に、必ず最新の「ドコモ コネクションマネージャ」 のインストールを行ってください。

▼NTT ドコモ 【ドコモ コネクションマネージャ】

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/connection\_manager/

#### ※お手元に「アクロス FOMA 接続オプション設定一覧」をご用意ください。

※本マニュアルは、ドコモ コネクションマネージャ Ver.2.0.6 にもとづいて説明しております。

<u>設定サンプル</u>

※ここに表示されているユーザ情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
APN 名	gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
ユーザ ID(接続アカウント)	abcdefg123456@gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
パスワード	0123456789

①Dock 上の「**ドコモ コネクションマネージャ**」アイコンをクリックします。



②「ドコモ コネクションマネージャ設定アシスタント」画面が表示されます。
 「続ける」をクリックします。

	はじめに
-	設定アシスタントを使って、次の情報を設定します。
	・ご利用の FOMA 機器 ・ご利用のインターネットサービスプロバイダ ・ユーザID ・バスワード ・ご契約の FOMA プラン
döcom	

③「ご利用の FOMA 機器」の中からご利用される機器を選択し、「**続ける**」を クリックします。

ご利用の FOMA 機器	
ご利用の FOMA 機器	
接続機器名	電話番号
FOMA L05A	
9	
	FOMA LOSA 接続機器が検出されない。 性があります。接続機器の

④「その他のインターネットサービスプロバイダ」にチェックをし、「**続ける**」をクリックします。

	インターネットサービスプロバイダ
-	ご利用のインターネットサービスプロバイダを選択します。
	O mopera U
	○ 定額データプラン対応プロバイダ
	OCN ÷
	○ 従量制料金プラン対応プロバイダ
	OCN ‡
	○ ビジネスmoperaインターネット URL制限
	○ ビジネスmoperaインターネット VPN限定
	<ul> <li>その他のインターネットサービスプロバイダ</li> </ul>
decon	00
OUCOI	
	(戻る) 続ける

⑤「アクロス FOMA 接続オプション設定一覧」をもとに各項目を入力し、「**続ける**」を クリックします。

APN: gdad1.dd.flat.foma.ne.jp ユーザID: @gdad1.dd.flat.foma.ne.jp パスワード:	接続先名:	ACROSS
	APN: ユーザID: パスワード:	gdad1.dd.flat.foma.ne.jp @gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
<ul> <li>✓ バスワードを記憶</li> <li>接続方式: ● PPP接続 ○ IP接続</li> </ul>	接続方式:	<ul> <li>✓ バスワードを記憶</li> <li>● PPP接続 ○ IP接続</li> </ul>

#### ■接続先名:

任意の名前を入力します。例)ACROSS

#### ■APN 名:

gdad1.dd.flat.foma.ne.jp

#### ■ユーザID:

FOMA データ通信の設定」欄のユーザD 接続アカウン)を入力します。 例)abcdefg12345@gdad1.dd.flat.foma.ne.jp

#### ■パスワード

FOMA データ通信の設定」欄のパスワー(接続パスワー)を入力します。

#### ■接続方式:

「PPP 接続」にチェックします。

入力後、「続ける」をクリックします。

⑥NTT ドコモと契約している料金プラン、割引サービスを選択し、「続ける」をクリックします。

	ご契約プラン	
-	ご契約の FOMA プランをお選びください。	
	ご契約の FOMA プラン	
	ART-FILE BRODE	\$
	○ ベーシックプラン ④ パリュープラン	
	ART-PATHON B	
	□ 無料通信分を考慮する	
C. C. C	※無料通信分は、本ソフトでご利用したデータ通信の料金以外に、 話やiモードをご利用した料金にも適用されます。そのため、音声 モード以外をご利用時には、ご請求時の料金・無料通信分適用額 トで表示する目安額とは異なりますのでご了承ください。	音声通 5通話やi と本ソフ
omosöt		
		結正す

⑦設定した内容を確認し、「完了」をクリックします。

-	接続先の設定が完了しました。
	接続先名 : ACROSS (定額) 契約プラン : 割引サービス : 無料通信分 : - ユーザID : @gdad1.dd.flat.foma.ne.jp パスワード : •••••••
nooöt	

⑧「ドコモ コネクションマネージャ」画面に戻るため、接続先が「⑤で設定した接続先名(定額)」
 【例: ACROSS(定額)】になっていることを確認し、「接続する」をクリックします。

定額アクセス [接続する]ボク	ポイントへの接続です。 タンを押してください。	Til
接続先	ACROSS(定額)	
通信量		
課金段階	STEP 1 STEP 2 STEP 3	
报	き続の準備ができました:FOMA LO	5A
	接続する	

⑨以下の画面が表示されたら「接続」をクリックします。

000	パケット(定額)アクセスポイントへの接続確認	-
【注意】接続の前に必ず。	こ確認ください。	
<ul> <li>定額対象通信は、HICH 限ります。定額対応ア (一部除きます)です。 定額でご利用可能な通</li> </ul>	↓-SPEED対応機種により、定額対応アクセスポイントへ国内で接続したFOMAパケット通信に クセスポイントからご利用可能な通信は、メール送受信およびテキスト・静止画のWeb閲覧∜ 。なお、動画等は一部ご利用できない場合があります。 信は、お申込み前に「事前アクセスチェック」(従量課金)でご確認いただけます。	; \$
<ul> <li>ネットワークの混雑状況 または1接続で大量の その通信が中断される。</li> </ul>	況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。また一定時間内 データ通信があった場合、長時間接続した場合、一定時間内に運続で接続した場合は、 ことがあります。	
• 当社は、上記の条件でな	定額データプランを提供するためトラヒック情報の収集、分析、蓄積を行います。	
<ul> <li>ドコモ コネクションマ 表示されることがあり インストール時の環境</li> </ul>	'ネージャはMac OS Xに通信の最適化(W–TCP)設定を行うため、接続時に管理者の認証画面が ます。通信の最適化を行わない場合、通信速度の低下やパケット通信が増える場合があるた& 設定ではONに設定されています。	r D,
[接続]を押すとパケット [キャンセル]を押すと接続	(定額)アクセスポイントへの接続を開始します。 焼を中止します。	
🗌 今後、このメッセージ	ジを表示しない	
	(キャンセル)	

⑩以下の画面が表示された場合は、Mac OS の「名前」と「パスワード」を入力します。



※「名前」「パスワード」は MacOS 初期設定時にお客様が設定されたものです。

①接続が完了すると以下の画面が表示されます。「OK」をクリックします。



接続時にエラーメッセージが表示された場合は、以下の手順で設定内容を確認し、 再度接続をお試しください。

I.「APN 名」の入力を間違えた場合、以下のエラーメッセージが表示されます。



Ⅱ.「ユーザ ID」及び「パスワード」の入力を間違えた場合、以下のエラーメッセージが 表示されます。

0	ネットワーク接続	
	認証に失敗しました。	
-		
		OK

## 【設定内容確認・変更方法】

①Dock 上の「**ドコモ コネクションマネージャ**」アイコンをクリックします。



②メニューバーの「ドコモ コネクションマネージャ」をクリックし、「環境設定」を クリックします。



③「接続先設定」をクリックします。

10	環境設定
表示設定	接続先設定 料金カウンタ設定 国際ローミング設定 詳細設定
▼ユーザログイ ▼メニューバー	ン時に常駐する にFOMAの状況を表示
非表示に設定した	すべての確認画面を有効にする リセット
ソフトウェアアップラ	
עדראלד	アップデートの実行
□記動 接続ご	とにアップデート可能な機能をチェックする

④設定した接続先名【例:ACROSS(定額)】を選択し、「設定変更」をクリックします。

ご契約の内容	
料金プラン: 定額データフ パリューブラン 割引サービス: 定額データフ FOMA機器: FOMA L05A	プラン スタンダード APN確認 変更する イ スタンダード割
接続先の選択	
パケット(定額) ACROS パケット(従量) mopera <sup>接続先の管理</sup>	S (定額) 🛟 a U (従量) 🛟
▼ 定額アクセスポイント → mopera U (定額) → ACROSS (定範) gdad1.dd.flat.forma.f in ▼ 従生アクセスポイント → mopera U (従量)	接続先名:ACROSS(定額) APN:gdad1.dd.flat.foma.ne.jp ユーザID: @gdad1.dd.flat.foma.ne.jp パスワード:
+ -	

⑤入力内容を確認・修正し、「OK」をクリックします。

APN :	gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
ューザロ:	@gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
パスワード:	
	🗹 パスワードを記憶
接続方式:	● PPP接続 ◯ IP接続

⑥「**閉じる**」をクリックします。

表示設定接	続先設定 料金カウンタ設定 国際ローミング	で設定 詳細設定 )
ご契約の内容		
料金プラン: 定額ラ パリュ	*ータプラン スタンダード APN確認 ープラン	& 変更する
割引サービス:定額ラ FOMA機器:FOMA	*ータ スタンダード割 1 L05A	
妄続先の選択		
パケット(定額)	ACROSS(定額)	
パケット (従量)	nopera U(従量)	-
<b>妾続先の管理</b>		
▼ 定蔵アクセスポイント ★ mopera U () ↓ ACROSS (定 gdad1.dd.fla In ▼ 従量アクセスポイント	接続先名:ACROSS(定額) を額) APN:gdad1.dd.flat.foma.ne.jp ユーザID: @gdad1.dd.flat パスワード:・・・・・・	.foma.ne.jp
mopera U (1		設定変更

⑦再度「ドコモ コネクションマネージャ」画面が表示されるため「**接続する**」 をクリックします。

を親アクセスボイクトへの接続です。 [接続する]ボタンを押してください。	<b>a</b> 1
接続先 ACROSS(定額)	
通信量	
武王 STEP 1 STEP 2 STEP 3 部分目的 3 非分子目的 3 计分子目的	
接続の準備ができました:FOMA L05A	
接続する	

⑧以下の画面が表示されたら「接続」をクリックします。

000	バケット(定額)アクセスポイントへの接続確認
【注意】接続の前に必	ずご確認ください。
<ul> <li>定額対象通信は、HII</li> <li>限ります。定額対応</li> <li>(一部除きます)で</li> <li>定額でご利用可能な</li> </ul>	CH-SPEED対応機種により、定額対応アクセスポイントへ国内で接続したFOMAパケット通信に アクセスポイントからご利用可能な通信は、メール送受信およびテキスト・静止画のWeb閲覧等 す。なお、動画等は一部ご利用できない場合があります。 通信は、お申込み前に「事前アクセスチェック」(従量課金)でご確認いただけます。
<ul> <li>ネットワークの混雑 または1接続で大量 その通信が中断され</li> </ul>	伏況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。また一定時間内 のデータ通信があった場合、長時間接続した場合、一定時間内に運続で接続した場合は、 ることがあります。
・当社は、上記の条件	で定額データプランを提供するためトラヒック情報の収集、分析、蓄積を行います。
<ul> <li>ドコモ コネクション 表示されることがあ インストール時の環</li> </ul>	マネージャはMac OS Xに通信の最適化(W–TCP)設定を行うため、接続時に管理者の認証画面が ります。通信の最適化を行わない場合、通信速度の低下やパケット通信が増える場合があるため、 境設定ではONに設定されています。
[接続]を押すとパケット [キャンセル]を押すと挑	~(定額)アクセスポイントへの接続を開始します。 &続を中止します。
🗌 今後、このメッセ・	ージを表示しない
	(キャンセル) 接続

⑨以下の画面が表示されれば接続完了です。「OK」をクリックします。



# 【切断方法】

①Dock 上の「**ドコモ コネクションマネージャ**」アイコンをクリックします。



②ドコモ コネクションマネージャ画面が表示されるため「**切断する**」をクリックします。

00	ドコモ コネクションマネージャ
パケット(定額)	パケット(従量)
<ul> <li>定額アクセス7</li> <li>通信を終了する</li> </ul>	ポイントへの接続です。 るには[切断する]ボタンを押してください。
接続先	ACROSS(定額)
通信量	0 bytes(0 パケット)
課金段階	STEP 1 STEP 2 STEP 3
	通信中です
	切断する
ドコモからのお知	St

④以下の画面に戻れば切断完了です。

<u>イ</u> ク パケット	(定額) /	『ケット(征	É量)			
<ol> <li>定額アク [接続する)</li> </ol>	マセスボイン る]ボタンを	、トへの扱 押してく	続です。 ださい。			Til
接続外	5 A(	CROSS(定	額)			
通信量	t					
課金段	階 []	STEP 1	STEP 2	STEP 3		
	接続の	準備がで	きました	FOMA L	.05A	
	6	援	続する	5		

## 【再接続方法】

①Dock 上の「**ドコモ コネクションマネージャ**」アイコンをクリックします。



②ドコモ コネクションマネージャ画面が表示されるため、「接続する」をクリックします。

al

③以下の画面が表示されたら「接続」をクリックします。

000	パケット(定額)アクセスポイントへの接続確認
【注意】接続の前に必	ずご確認ください。
<ul> <li>定額対象通信は、HI 限ります。定額対応 (一部除きます)で 定額でご利用可能な</li> </ul>	GH–SPEED対応機種により、定額対応アクセスポイントへ国内で接続したFOMAパケット通信に アクセスポイントからご利用可能な通信は、メール送受信およびテキスト・静止画のWeb閲覧等 す。なお、動画等は一部ご利用できない場合があります。 通信は、お申込み前に「事前アクセスチェック」(従量課金)でご確認いただけます。
<ul> <li>ネットワークの混雑 または1接続で大量 その通信が中断され</li> </ul>	状況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。また一定時間内 のデータ通信があった場合、長時間接続した場合、一定時間内に連続で接続した場合は、 ることがあります。
• 当社は、上記の条件	で定額データプランを提供するためトラヒック情報の収集、分析、蓄積を行います。
<ul> <li>ドコモ コネクション 表示されることがあ インストール時の環</li> </ul>	マネージャはMac OS Xに通信の最適化(W–TCP)設定を行うため、接続時に管理者の認証画面が ります。通信の最適化を行わない場合、通信速度の低下やパケット通信が増える場合があるため、 境設定ではONに設定されています。
[接続]を押すとパケッ [キャンセル]を押すと}	ト(定額)アクセスボイントへの接続を開始します。 変続を中止します。
🗌 今後、このメッセ	ージを表示しない
	(キャンセル) を続

④以下の画面が表示されたら接続完了です。「OK」をクリックします。





2010年10月

発行:株式会社トコちゃんねる静岡 〒424-0888 静岡市清水区中之郷 2-1-5 鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。