

SMTP-AUTH 設定手順

2006年3月17日



SMTP-AUTH 設定手順は以下の通りとなります。

※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

設定サンプル:Outlook Express (メールソフト)

※ここに表示されているユーザ情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容	
メールアカウント	abc12345	
メールパスワード	12345678	
メールアドレス	abc12345@po. across. or. jp	

Outloook Express を起動して【ツール(T)】より【アカウント(A)】をクリックします。

- 「「愛信トレイ - Outlook Expre	\$\$		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	ツール(工) メッセージ(M) ヘルプ(H)		
	送受信(<u>S</u>) >		
メールの作成 返信 😤	すべて同期(2)	送受信	
☆ 受信トレイ	アドレス帳(<u>B</u>) Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(ご追加する(<u>D</u>)		
フォルダ ×		件名	
□ ⁽) □ −カル フォルダ	アカウント(<u>A</u>)	このビューにはアイテム	
	オブンヨンビー	I	
◎ 送信トレイ			

②. 【メール】 タブをクリックして【プロパティ(P)】 ボタンをクリックします。

>ターネット アカウント			?
すべて メール ニュース ディレクトリ サービス			
アカワント	植類	接続	HIPT (TV
Caross.or.jp	メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ(<u>P</u>)
			既定(c設定(D)
			インポートの
			エクスポート(E)
			順番の設定(S)

③. **【サーバー】**タブをクリックします。

党 サ、	-バー 接続	セキュリティ	詳細設定	
ール アカ	ウント			
0	Shead-	バーに覚えやす	れ名前を付けるこ	とができます。(例
Contraction of the second	111年4. Micr	osoft メール *	T-//-/	

④.【このサーバーは認証が必要(V)】にチェックを入れ、【設定(E)】ボタンをクリックします。

₴ po.across.or.jp のプロ/	९७४ ? 🛛	
全般 サーバー 接続 セ	キュリティ 詳細設定	
サーバー情報		
受信メール サーバーの種类	頁(<u>M</u>): POP3	
受信メール (POP3)①:	po.across.or.jp	
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	po.across.or.jp	
受信メールサーバー ―		
アカウント名(①):	abc12345	
パスワード(<u>P</u>):	*****	
□ セキュリティで保護された 送信メール サーバー 「▼このサーバーは認証がみ	 ✓パスワードを保存する(W) シパスワード認証でログオンする(S) 必要(V) 設定(E) 	
	OK キャンセル 適用(A)	

⑤. 【次のアカウントとパスワードでログオンする(0)】にチェックします。

送信メール サーバー	? 🛛
ログオン情報 〇 受信メール サーバ・ ・ ・ 、 次のアカウントとパス	ーと同じ設定を使用する(U) (ワードでログオンする(Q)
アカウント名(0):	abc12345
パスワード(P):	*****
□ セキュリティで(果)	✓パスワードを保存する(₩) 携されたパスワード認証でログオンする(⑤) OK キャンセル

「アクロス設定一覧」をもとに、アカウント名・パスワードを入力します。 ※半角英数小文字で入力してください。

- ●アカウント名(C) : 「メールアカウント」を入力します (例) abc12345
- ●パスワード(P) : 「メールパスワード」を入力します。

入力後、【OK】ボタンをクリックします。

⑥.【OK】ボタンをクリックします。

😪 po.across.or.jp のプロ/	रन्त 🛛 🛛 🔀
全般 サーバー 接続 セ	キュリティ 詳細設定
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類	頁(<u>M</u>): POP3
受信メール (POP3)①:	po.across.or.jp
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	po.across.or.jp
受信メール サーバー	
アカウント名(0):	abc12345
パスワード(<u>P</u>):	*****
 □ セキュリティで保護された 送信メール サーバー →このサーバーは認証がよ 	 ✓パスワードを保存する(W) ピパスワード認証でログオンする(S) 3要(V) 設定(E)
	OK キャンセル 適用(A)

⑦.【閉じる】ボタンをクリックします。

g/(] > ~// [_1-X] #7/00M #~EX				
アカウント	種類	接続		
Repolacrosslor.jp	メール(既定)	使用可能な接続	プロパティ(<u>P</u>)	
			既定(2設定(<u>D</u>)	
			インポートの	
			<u>エクスポート(E)</u>	
			順番の設定(S)	

以上で作業は終了となります。



SMTP-AUTH 設定手順

2006 年 3月 発行 株式会社ドリームウェーブ静岡 〒424-0888 静岡市清水区中之郷 2-1-5 鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。