

## SubmissionPort 設定手順

## 2006年3月17日

株式会社トコちゃんねる静岡

SubmissionPort 設定手順は以下の通りとなります。

※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

設定サンプル:Outlook Express(メールソフト)

※ここに表示されているユーザ情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
メールアカウント	abc12345
メールパスワード	12345678
メールアドレス	abc12345@po. across. or. jp
送信メールサーバ名(SMTP)	po. across. or. jp

Outloook Express を起動して【ツール (T)】より【アカウント (A)】をクリックします。

10 愛信トレイ - Outlook Expres	15	
7+14回 戦策の 表示型	※=1100 メッセージ(40 ヘルブ(40)) 送気(41(5)) すべて同期(20)	
Contraction of the second seco	PFL2M(B)CHI-Shin+BCHI-Shin+BC	100/18
74%5 X	メッセージルール(型)	件名
日 (1) 0-5% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74	7577-FBL 87787-W-	20021-1329478

②. 【メール】 タブをクリックして【プロパティ(P)】 ボタンをクリックします。

(ンターネット アカウ)	2h		2 🛛
747 X-1 1	-2 746919 9-82		ißto(A)
アカウント	種類	接続	( NIGB (B)
Ppo across or p	メール(既定)	使用可能な接続	「プロパティビ」
			(destabled)
			1:08-1-Q.
			エクスポートモン
			( MA-CÉREIG)
			601

③. 【サーバー】 タブをクリックします。

:般 サー	-バー 接続	セキュリティ	詳細設定	
メールアカ	ウント			test (led
	これらのサ	ーバーに覚えや	すい名前を付けることがで	きます。(例

④. 【送信メール(SMTP)(U)】の内容を書き換えます。

※受信メール(POP3)はそのまま

※書き換え内容

【送信メール(SMTP)(U)】

変更前	変更後
[po. across. or. jp]	[msa.across.or.jp]
『po2. across. or. jp』	[msa2.across.or.jp]
[po3. across. or. jp]	[msa3.across.or.jp]
[po4. across. or. jp]	[msa4.across.or.jp]

■ po across or p 07 金岐 サーバー 無続 サーバー情報 受信メールサーバーの	1月57 ? 2 区 セキュリティ (詳細記定) 創版: POP3	サーバー情報 受信メール サーバーの種類(M) POP3 受信メール (POP3)の po2.across.or.p 通信メール (SMTPAU) msa2.across.or.p
受信メール @OPのの 通信メール GMTP100	polacrossion jp	【po2. across. or. jp】をご利用のフ
党信メールサーバー アカウント名位3: パスワード空3 回セキュリティでは課さ 送信メールサーバー	abc12345 	サーバー抽聴 **(13メールサーバーの推調(M) POP3 **(13メール OOPD)(D): pollscrossor.p **(13メール CMTP)(D): meslecrossor.p [mol.across.or.jp] をご利用の)
0:09-1-141912	NA要(y) IRE(D) OK ) (キャンセル 通用(A)	サーバー情報 受信メール サーバーの種類型の POP3 受信メール (POP3)の po4.across.or.jp 送信メール (SMTP)(1)). mse4.across.or.jp

1x-/L (SMTP20\_0. mso4 across or jp 【po4. across. or. jp】をご利用の方

入力後、【適用】ボタンをクリックします。

⑤.【このサーバーは認証が必要(V)】にチェックを入れ、【設定(E)】ボタンをクリックします。

ーバー油報 受信メール サーバーの種類	BOD POP3	
<b>受信</b> は−ル (POP3)Φ:	po.across.or.jp	
逆信火一ル (SMTP)(U):	msa.across.or.jp	
と信メールサーバー ―		
アカウント名心と	abc12345	
127-10	*******	
	10.10.0-ドを保存する(10)	
しセキュリティで保護され	シリスワード問題までログオンする(空)	
計画メールサーバー ―		
このサーバーは認証が。	2要(公)	
ビビのサーバーは設定が	(蜀①)	

⑥. 【次のアカウントとパスワードでログオンする(0)】 にチェックします。

送信メール サーバー	? 🛛
ログオン情報	と同じ設定を使用する(U)
<ul><li>⑦ 次のアカウントとパフ</li></ul>	(ワードでログオンする(型)
アカウント名(①):	abc12345
パスワード( <u>P</u> ):	kokokokok
□ セキュリティで(果	✓パスワードを保存する(₩) 携されたパスワード認証でログオンする(⑤)   OK キャンセル

「アクロス設定一覧」をもとに、アカウント名・パスワードを入力します。 ※半角英数小文字で入力してください。

●アカウント名(C) : 「メールアカウント」を入力します (例) abc12345

●パスワード(P) : 「メールパスワード」を入力します。

入力後、【OK】ボタンをクリックします。

⑦.【詳細設定】タブをクリックします。

po.across.or.jp のプロ/	\$⊽শ	?
全般 サーバー 接続 セ	キュリティ 詳細設定	
サーバー情報		
受信メール サーバーの種業	頁( <u>M</u> ): POP3	
受信メール (POP3)Ø:	po.across.or.jp	
送信メール (SMTP)( <u>U</u> ):	msa.across.or.jp	

⑧.【送信メール(SMTP)(0)】右隣の『25』を『587』に書き換えます。

po.across.or.jp 070/	কৰ		22
全般 サーバー 接続 セ	41977 B	科制改定	
サーバーのボート番号		_	
送信メール GMTP1(Q)	507		就定値を使用回り
このサーバーはセキュリテ	~で保護され	论指统 GS	し が必要(2)
受信メール (POP3)の	110		
このサーバーはセキュリテ	マビネ観され	た接続 GS	いが必要(C)
サーバーのタイムアウト -	_		
短い つう	一長い	1分	
送信		23.14	
□次のサイズよりメッセージ	が大きい場	会は分割する	5(B)
00 C KB			
8150			
サーバーにメッセージのつ	ピーを置くし	)	
□世~//~から段印度する	199	5)	日後
日間間に用みアイテム】	きやにしたら	H-11-#	Shate og
	UK	442	2/2 通用5(0)

入力後、【適用】ボタン→【OK】ボタンの順にクリックします。

⑨.【閉じる】ボタンをクリックします。

2012 1 122	AT 246212 2-641		The second second
アカフント	8 <u>1</u> 20	报线	Argan (H)
Aborector in 3-11	メール (既定)	(定) (使用可能な補続	プロパラィモシ
			ITELPEO
			インボートの。
			エクスポート住入
			160101203

以上で作業は終了となります。



SubmissionPort 設定手順

2006 年 3月 発行 株式会社トコちゃんねる静岡 〒424-0888 静岡市清水区中之郷 2-1-5 鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。